

1



初めにご準備いただくこと

コドモンは
インターネット環境とパソコン/タブレットがあれば、
すぐにご利用開始いただけるシステムです。

1. インターネット・Wi-Fi環境
2. 必要機材などの準備


① 初めにご準備いただくこと

1. インターネット・Wi-Fi環境 ①

インターネット環境について

コドモンはパソコン(またはタブレット端末等)とインターネットにつながる環境であれば、すぐにご利用いただけるシステムです。

特にWi-Fi(無線)接続におけるご利用を推奨しております。



Wi-Fi環境について

端末への接続には、Wi-Fi(無線)接続が便利です。

ご利用施設にWi-Fi環境が整備されているか確認しましょう。

Wi-Fiとは…パソコン、スマホ、タブレットなどの機器を無線でインターネットに接続する技術のことです。

Wi-Fi環境の有無についてご確認ください

1 すでにWi-Fi環境が整備されている場合

コドモンをそのままご利用いただけます。



2 施設でインターネット回線は利用できるものの、Wi-Fiは整備されていない場合

Wi-Fiルーターを設置いただくことで快適にご利用いただけます。
※Wi-Fiルーターがない場合でも、有線接続によってご利用いただけます。



3 施設でインターネット回線の利用ができない場合

インターネット / Wi-Fi環境の整備が必要となります。
お知り合いのネットワーク会社または、当社までお問い合わせください。



① 初めにご準備いただくこと

1. インターネット・Wi-Fi環境 ②

Wi-Fiを使ったインターネットへの接続方法

Wi-Fiの準備ができれば、Wi-Fiとパソコンやタブレットなどの利用機器を接続していきましょう。機器ごとの接続手順をご案内します。

※Wi-FiのIDおよびパスワードはWi-Fiルーター本体の側面または底面などに記載されています。詳しくはWi-Fiルーターの取扱説明書をご参照ください。

機器ごとの接続方法

STEP 1

設定のマークを
タップ(クリック)します



パソコン



iPhone/iPod/iPad



Android



STEP 2

Wi-Fiのマークを
タップ(クリック)します




Wi-Fi



Wi-Fi

STEP 3

Wi-Fiのネットワーク名を
選択します



STEP 4

Wi-Fiのパスワードを
入力します



機種により設定方法が異なる場合がございます。詳しくはメーカーにお問い合わせください。


① 初めにご準備いただくこと

1. インターネット・Wi-Fi 環境 ③




ご利用される部屋すべてにおいて、
事前にWi-Fi電波の接続感度をお確かめください。

各クラスで、コドモンを使った連絡帳や日誌の作成を行う場合は、あらかじめご利用される場所における、Wi-Fi電波状況をご確認ください。



ご利用される場所で、Wi-Fiが不安定(接続できない/速度が遅い)な場合は、下記の理由が考えられます。



このような場合は、ご契約されているネットワーク会社またはコドモンのサポートセンターまでご連絡ください。

機器の設置や設定はコドモンでのサポート外となりますが、問題解決できるよう可能な限りサポートいたします。

コドモンの提携先であるバッファローによる施設のネットワーク環境の現地調査やお見積りの提供も可能です。

Wi-Fi ルーター 実績機材

バッファロー AirStation Pro
WAPM-1266R等



① 初めにご準備いただくこと

2. 必要機材などの準備 ①

コドモンのご利用に必要な機材

パソコンやタブレットなど、コドモンの利用に必要な機材をご案内します。
施設内にすでにあるパソコンなどをご利用いただくことも可能です。



機材の準備にコドモンストアもご活用ください。

保育用品のオンラインストア「コドモンストア」では、動作検証済みの打刻用端末やタブレットなどの機材や、毎日の施設運営でお役立ていただける商品を取り扱っています。

コドモンご利用施設向けの特典もございますのでぜひご利用ください。
コドモンにログイン後、コドモンストアのアイコンをクリックし、アカウントを作成すると、ご利用いただけます。



※量販店などでご自身でご購入される場合は、動作確認環境 (<https://www.codmon.com/terms/environment/>) にてOSなどをご確認の上ご購入ください。

●コドモン管理画面操作機材と目安台数

職員室

PC



目安：1~2台

保育室・教室

PC または タブレット



目安：1台以上～
担任の人数分

スマートデバイス



※職員専用アプリを用い、
PCやタブレットに加えて
補助的に利用

機材選定のポイント

保育中の健康チェックや保護者からの連絡を確認するには置き場に困らないタブレット、帳票など全体を表示させながら記載したいものは、画面が大きいPCがおすすめです。

クラスに1台以上～担任の人数分あると業務がスムーズです。

補助的にスマートデバイスを使うことも可能です。施設の運用に合わせて、台数や端末の組み合わせをご検討ください。

① 初めにご準備いただくこと

2. 必要機材などの準備 ②

●登降園/入退室打刻 打刻用機材

打刻方法には「QRコード」「ICカード」「タッチ」の3種類があり、それぞれ必要機材が異なります。ご希望の打刻方法に合わせてご準備ください。
(記載されている組み合わせ以外の利用はできません)

コドモストアでは打刻用機材も取り扱っております。ぜひご活用ください。

QRコード打刻の場合

目安：こども80人あたり1セット以上

① iPad利用の場合



iPadOS 26,18,17

iPadにおいては、iPadインカメラが推奨となります
(ビジCOMの卓上スマホリーダーでの利用も可能です)
※iPad Pro、iPad Air、iPad miniは対象外です

② Windows端末とQRコードリーダー利用の場合

Windows タブレット



または

Windows PC



Windows11 最新ビルド
リーダーとの接続のため、USB TypeA, TypeCの
接続が可能なもの

誤操作防止のため、キーボード取り外しが
できるタブレットがおすすめです

QRコードリーダー



ビジCOM
卓上スマホリーダー BC-NL3000U2
※QRコードは印刷配布または保護者アプリに表示

① 初めにご準備いただくこと

2. 必要機材などの準備 ③

ICカード打刻の場合

目安：こども80人あたり1セット以上

① Windowsタブレット・PC利用の場合

Windows タブレット



または

Windows PC



Windows11 最新ビルド
リーダーとの接続のため、USB TypeAの
接続が可能なもの

誤操作防止のため、キーボード取り外しができる
タブレットがおすすめです

ICカードリーダー



販売元：アイニックス
卓上型 NFC
カードリーダー
XR06U - TI - P Ver. 2

打刻用ICカード



② iPad利用の場合

※ iPadとICカードリーダーを利用する際の注意事項

- iPadとXR06U-TI-P Ver.2を接続しての利用は動作確認済みですが、メーカー推奨外のため、故障などの際はメーカーの保証外となります。
- 利用中は給電が必要です。
- カードリーダー接続中はiPadで文字入力できません。
- iPad Pro、iPad Air、iPad miniは対象外です。

iPad



iPadOS 26,18,17,
USB-C端子のもの

ICカードリーダー



販売元：アイニックス
卓上型 NFC
カードリーダー
XR06U-TI-P Ver.2

打刻用ICカード



カメラアダプタ

Apple
USB-C Digital AV
Multiportアダプタ



※ 上記は第10世代以降のiPad（USB-C端末）の場合です。第9世代以前のiPad（Lightning端末）をご利用の際は、必ずマニュアルで利用機器の情報をご確認ください。

① 初めにご準備いただくこと

2. 必要機材などの準備 ④

タッチ打刻の場合

目安：こども80人あたり1セット以上

① Windowsタブレット・PC利用の場合

Windows タブレット



または

Windows PC



Windows11 最新ビルド

誤操作防止のため、キーボード取り外しができるタブレットがおすすめです

② iPad利用の場合

iPad



iPadOS 26,18,17

※iPad Pro、iPad Air、iPad miniは対象外です。

① 初めにご準備いただくこと

2. 必要機材などの準備 ⑤

機材とインターネット環境の準備ができれば、利用開始前にパソコン/タブレット/スマートフォン、それぞれの端末に応じてブラウザやアプリを用意しておきましょう。

■コドモンにアクセスする場合

コドモン(管理画面)へは、インターネットブラウザ(インターネットを閲覧するためのソフト)を介して管理画面にアクセスする事ができます。

※推奨ブラウザ以外では表示崩れや操作に支障が出る可能性がありますので、推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ



管理画面のURL

<https://www.codmon.com/manage/>

※スマホ / iPod touchには対応していません。

Google Chrome Microsoft Edge Safari(Mac/iPad)

■コドモンレコにアクセスする場合

コドモンレコ(登降園/入退室管理をご利用になる場合に必要)へは、インターネットブラウザ(インターネットを閲覧するためのソフト)を介してアクセスすることができます。

※推奨ブラウザ以外では表示崩れや操作に支障が出る可能性がありますので、推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ



コドモンレコのURL


<https://reco.codmon.com/>

※スマホ / iPod touchには対応していません。

Google Chrome Microsoft Edge Safari(iPad)

■専用アプリからコドモンにアクセスする場合

ブラウザ以外にも、タブレット/スマートフォンの専用アプリから各機能をご利用いただくこともできます。すべて無料ですので、必要に応じてご利用ください。

アプリ名	できること	対応端末
【保育士専用】 コドモン ポケット2 	<ul style="list-style-type: none">・日誌・連絡帳・健康チェック・写真販売用アルバム作成・園内連絡・お知らせ配信 など	<ul style="list-style-type: none">・iPad、iPhone、iPod touch・Android(タブレット、スマホ)

※アプリは正しく動作しなくなる可能性がありますので、常に最新版をご利用ください。